

PROTOCOLE PUNAISES DE LITS

1. Pré requis :

Avant toute chose, si cela n'a pas déjà été fait, nous vous préconisons une détection canine avant toute intervention. Le flair du chien permet de connaître précisément les zones d'infestations. Lors de l'intervention du technicien, celui-ci procédera à une inspection visuelle et vous informera sur les endroits de colonisation des punaises.

Comme par exemple :

- les lattes du sommier
- dans les goulottes électriques
- dans les pieds du lit
- derrière les plinthes...

2. Méthodologie :

Avant l'intervention de notre technicien, les pièces à traités doivent être préparées et suivre le protocole d'avant traitement ci-dessous. Avant de procéder à l'application de l'insecticide dans les lieux désignés par le bon de commande, notre technicien recherchera les foyers d'infestation.

3. Procédure avant/après interventions :

A réaliser par le client avant chaque intervention :

Petite infestation :

- - Décrocher tout ce qu'il y a au murs (tableaux, affiches,..)
- - Mettre le linge et tissus lavable à 60° dans des sacs hydrosolubles.
- - Laver le linge à 60° et stoker le linge propre dans une zone saine.
- - Mettre le linge et tissus fragile dans des sacs, puis au congélateur pendant 72H
- - Décoller sur 20cm lino et moquette des murs
- - Si possible, décrocher les plaintes, sinon, siliconer les fentes et fissures en fin de chantier
- - A la fin des traitements, si changement de matelas, mettre en place une housse de matelas spécial punaises et acariens.

Forte infestation :

- - Décrocher tout ce qu'il y a au murs (tableaux, affiches.)
- - Mettre le linge et tissus lavable à 60° dans des sacs hydrosolubles.
- - Laver le linge à 60° et stoker le linge propre dans une zone saine.
- - Mettre le linge et tissus fragile dans des sacs, puis au congélateur pendant 72H
- - Décoller sur 20cm lino et moquette des murs

Siège Social : 2103 RD 113 L-D Pallières Est
13170 Les Pennes Mirabeau

- - Si possible, décrocher les plaintes, sinon, silicuner les fentes et fissures en fin de chantier • -
- Après le premier traitement, jeter le(s) matelas, sommier, oreiller.
- - A la fin des traitements, mettre en place une housse de matelas spécial punaises et acariens

Après chaque intervention :

A leur retour, les locataires devront bien aérer leur logement (4 heures conseillé).

Le client devra passer l'aspirateur dans l'ensemble des pièces traitées et jeter immédiatement le sac ou contenu (pour les sacs) dans une poubelle extérieure.

IMPORTANT :

- Ne pas procéder au rinçage du produit avant un délai de 72 heures.
- Le client ne pourra pas dormir dans leur lit, que lorsque le matelas sera sec.

4. Produits utilisés :

- Emulsphrine WG
- Ecorex Alpha
- Dobol microcaps
- Vulcano poudre
- Dobol Fumigator

5. Nombre de passage :

Notre service technique effectuera **3 traitements à intervalle de 15 jours.**